



Manual do programa Neti NF-e



INSTALAÇÃO	3
.NET FRAMEWORK	3
REPORT VIEWER.....	3
ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE SEGURANÇA DO .NET FRAMEWORK PARA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO XML.	3
CERTIFICADO DIGITAL.....	3
INSTALAÇÃO DA CADEIA DE CERTIFICADOS.....	3
LOGOMARCA	4
EXECUÇÃO DO NETI NF-E 1.10.....	4
CONFIGURAÇÃO DO NETI NF-E 1.10	4
INSTALAÇÃO O NETI NF-E 2.00 – VERSÃO OBRIGATÓRIA A PARTIR DO DIA 01/01/2011	5
ATUALIZAÇÃO DO NF-E 2.00.....	5
UTILIZAÇÃO DO NETI NF-E.....	6
IMPRESSÃO DO DANFE	6
REIMPRESSÃO DO DANFE	6
CONSULTAR O STATUS DO SERVIÇO.....	6
CANCELAMENTO DA NF-E	7
INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO DO DANFE	7
IMPRESSÃO DO DANFE EM MODO DE CONTINGÊNCIA.....	7
NOTAS FISCAIS IMPRESSAS EM CONTINGÊNCIA.....	8
SELECIONAR CERTIFICADO	8
SELECIONAR IMPRESSORA	8
BACKUP DE NF-E AUTORIZADA.....	8
BACKUP DE NF-E CANCELADA	9
TABELAS.....	9
TABELA DE CÓDIGO UF	9
TABELA DE CÓDIGO DE MUNICÍPIOS	9
TABELA DE CÓDIGO DE PAÍS DO BACEN	9



Instalação

Para utilizar o programa Neti NF-e no computador, devem ser feitas as seguintes instalações abaixo.

Atenção: para serem feitas as instalações abaixo o usuário do Windows tem que ter permissão de Administrador.

.Net Framework

Verificar se está instalado o .Net Framework 2.0 ou superior. Caso não esteja:

1. Acessar o website: <http://www.metalsoft.com.br/notafiscaleletronica/>;
2. Fazer o download do arquivo *dotnetframework2.0.zip* no computador;
3. Descompactar o arquivo e instalar o aplicativo.

Report Viewer

Instalar o Report Viewer , utilizado para impressão do Danfe:

1. Acessar website: <http://www.metalsoft.com.br/notafiscaleletronica/>;
2. Fazer o download do arquivo *ReportViewer.zip* no computador;
3. Descompactar o arquivo e executar o aplicativo.

Alteração do Nível de Segurança do .Net Framework Para Importação do Arquivo xml.

1. No Windows TM, acessar o caminho: Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > *Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards*;
2. Duplo clique na opção *Adjust .NET Security*;
3. Marcar a opção *Make changes to this computer* e clicar em *Avançar*;
4. Clicar no ícone *Local Intranet* e alterar a barra para **Full Trust** e clicar em *Avançar*;
 - a. Se a opção **Full Trust** não aparecer, executar o *Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards* com privilégios de Administrador.
5. Clicar em *Concluir*.

Certificado Digital

Instalar o Certificado Digital A1 ou A3 no computador que fará a emissão da NF-e.

Instalação da Cadeia de Certificados

1. Acessar o website: <http://www.sefa.pa.gov.br> ;
2. Clicar em *Nota fiscal eletrônica*;
3. Clicar no link: *Arquivo com a cadeia do certificado digital Ambiente Nacional NF-e produção*;

4. Salvar o arquivo e proceder a instalação um a um.

Logomarca

Para ser impressa a Logomarca da empresa emitente no Danfe, o arquivo de imagem da logomarca deve estar presente no caminho `c:\Arquivoeletronico\` e estar no formato *logo.jpg*.

Execução do Neti NF-e 1.10

O programa Neti NF-e 1.10 não precisa de instalação. Basta executar o arquivo **NF-e.exe**.

1. Acessar o website: <http://www.metalsoft.com.br/notafiscaleletronica/1.10/>;
2. Fazer o download do arquivo *Arquivoeletronico.zip* e descompactar;
3. Copiar a pasta gerada *ArquivoEletronico* para a raiz "C:\";
4. Fazer o download do arquivo *NFe-110-PRODUCAO.zip* para utilizar o ambiente de produção ou, para utilizar o ambiente de homologação, fazer o download do arquivo *NFe-110-HOMOLOGACAO.zip*;
5. Descompactar o arquivo e executar o aplicativo **NF-e.exe**.

Configuração do Neti NF-e 1.10

Utilizando o aplicativo *NF-e.exe*, acessar o menu *Configuração* e proceder as seguintes definições:

1. **Caminho de Backup** – Informar o caminho da rede local onde será feito o backup do arquivo xml autorizado. Exemplo: [\\192.168.25.10\NFE\](http://192.168.25.10/NFE/) (válido para quando a opção *URL de Backup Remoto* não estiver sendo utilizada).
2. **URL de Backup Remoto** – Informar o endereço da URL de backup. Quando utilizada esta opção, configurar o *Caminho de Backup* – item 1 - com o caminho da pasta de backup que está configurada no servidor.

Exemplo:

- *Caminho de Backup* – `c:\backup` ;
- *URL de Backup Remoto*: <http://servidor/pastadebackup/ServiceNfe.aspx>

Observação: quando esta opção é utilizada, uma configuração adicional deve feita no *IIS* no servidor onde estará localizada a pasta de backup. Para tal, entre em contatos com a Metalsoft.

3. **E-mail do Remetente** - Informar o email a ser usando para enviar os arquivos *xml* para os destinatários (clientes). Exemplo: nfe@nomedaempresa.com.br;

4. **Senha de e-mail** – Informar a senha do e-mail utilizado para enviar os arquivos *xml* para os destinatários;
5. **Servidor de SMTP** – o nome do servidor de saída de e-mail's (SMTP). Exemplo:
smtp.nomedaempresa.com.br.

Instalação o Neti NF-e 2.00 – versão obrigatória a partir do dia 01/01/2011

1. Acessar o website: <http://www.metalsoft.com.br/notafiscaleletronica/2.00/>;
2. Fazer o download do arquivo *NFeSetup2.zip*;
3. Extrair o conteúdo do arquivo *NFeSetup2.zip* dentro da pasta *NFeSetup2* e executar o arquivo *setup.exe*;
4. Fazer o download do arquivo *PL006G.zip* (atualmente, este é o *Schema* utilizado);
5. Extrair o arquivo e copiar a pasta descompactada *PL006G* para *C:\ArquivoEletronico\Schemas*;

Caso a instalação do *setup.exe* (item 3) apresentar mensagem de erro (*adodb.dll*), execute os procedimentos a seguir:

1. Acessar o website: <http://www.metalsoft.com.br/notafiscaleletronica/>;
2. Fazer o download do arquivo *Microsoft.NET.zip* e descompactar;
3. Copiar a pasta *Microsoft.NET* para o caminho *c:\Arquivos de Programas*. Caso esta pasta já exista, escolher a opção de substituir os arquivos existentes;
4. No Windows™, acessar o caminho: Iniciar > Executar. Na linha de comando de execução digite **CMD** seguido de enter ou clicar em ok;
5. Surgirá a tela de comando do **DOS™**. No prompt de comando seguir os procedimentos abaixo:

```
C:\Documentos and Settings\usuario> cd\ + ENTER
C:\>cd C:\Arquivos de programas\Microsoft.NET\Primary Interop Assemblies\ + ENTER
C:\Arquivos de programas\Microsoft.NET\Primary Interop Assemblies\>gacutil -i
adodb.dll + ENTER
(verificar se a instalação foi realizada com sucesso)
```

Para sair da tela de comando do **DOS™**, digite **exit + ENTER**

Atualização do NF-e 2.00

Ao executar o programa, este procura por novas atualizações disponíveis e é atualizado automaticamente caso o usuário confirme a atualização.

Utilização do Neti NF-e

Impressão do Danfe

1. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
2. O arquivo xml deve estar salvo no caminho C:\ArquivoEletronico\
3. Clicar no botão de pesquisa do label *NF-e a Assinar* e selecionar o arquivo xml do Danfe a ser impresso;
4. Clicar no botão *Assinar*;
5. Após a assinatura, clicar no botão *Transmitir*. Neste momento, o arquivo xml assinado será enviado para SEFAZ para autorização de uso.

5.1.1. Caso o arquivo xml esteja conforme a determinação da SEFAZ, ocorrerá o seguinte:

5.1.1.1. O programa enviará o e-mail do arquivo xml para o destinatário caso o e-mail deste esteja no arquivo xml. Do contrário, o programa solicitará o e-mail do destinatário;

5.1.1.2. Será realizado o backup do arquivo xml autorizado;

5.1.1.3. O botão *Imprimir* será habilitado e, para a impressão do Danfe, basta clicar no mesmo.

5.1.2. Caso o arquivo xml não esteja conforme determinação da SEFAZ, o botão *Imprimir* não será habilitado e o sistema apresentará uma mensagem sobre o motivo da *Rejeição*.

Um exemplo de erro:

“03:05:58: Linha:1 Coluna:1061 Erro valor do elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xBairro' é inválido de acordo com seu tipo de dados.

03:05:57: NF-e assinada foi salva com sucesso. (C:\ArquivoEletronico\Saida\MATRIZ-66780-1.xml)

03:05:57: NF-e foi assinada com sucesso.

03:05:56: NF-e a assinar selecionada. (C:\ArquivoEletronico\MATRIZ-66780-1.xml)”

Reimpressão do Danfe

Caso haja a necessidade de reimprimir um Danfe:

1. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
2. Acessar a opção *Arquivo > Reimprimir Danfe*;
3. Se a impressora padrão já estiver configurada para o computador emitente do Danfe, este será impresso diretamente nesta. Caso contrário surgirá uma janela para que a seleção da impressora seja feita.

Consultar o Status do Serviço

Para saber se o servidor de transmissão da SEFAZ está em operação, siga os seguintes passos:

1. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
2. Acessar a opção *Serviços > Consultar o Status do Serviço*;

3. Escolher a UF do emitente e clicar em *Ok*;
4. Caso o serviço esteja em operação aparecerá a mensagem: “*Serviço em operação*”.

Cancelamento da NF-e

Para solicitar o serviço de cancelamento de um Danfe:

1. Gerar novamente o arquivo xml;
2. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
3. Clicar no botão de pesquisa do label *NF-e a Assinar* e selecionar o arquivo xml do Danfe a ser cancelado;
4. Clicar no botão *Assinar*;
5. Acessar a opção *Serviços > Cancelar*;
6. Aparecerá uma janela solicitando o *Motivo de Cancelamento*. Após informar o motivo, clicar em *Ok*;
7. Se a solicitação for aceita, aparecerá a mensagem: “*Cancelamento homologado com sucesso*”.

Atenção: O cancelamento somente poderá ser feito no prazo de até 168 horas ou seja, 7 dias a contar a partir da data de autorização, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação dos serviços.

Inutilização de Numeração do Danfe

Podem ocorrer situações em que a numeração da nota deva ser inutilizada e não mais será utilizada. Caso isto ocorra, deve-se informar à SEFAZ quais os números não foram e não serão mais utilizados. Siga os seguintes passos:

1. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
2. Acessar a opção *Serviços > Inutilização de Numeração*;
3. Aparecerá uma Janela solicitando os dados do emitente e os números para inutilização.
4. Após o preenchimento dos campos solicitados, clicar em *OK*;
5. Caso a solicitação seja aceita, aparecerá a mensagem: “*Inutilização homologada com sucesso*”.

Atenção: A inutilização dos números de NF-e cuja seqüência foi quebrada deverá ocorrer até o 10º dia do mês subsequente.

Impressão do Danfe em Modo de Contingência

Se no momento da emissão do Danfe ocorrer algum problema na transmissão, seja de acesso à internet, em relação à conexão à SEFAZ, ou mesmo por problemas técnicos, o Danfe poderá ser impresso em modo de Contingência. Este procedimento será realizado em dois momentos:

Primeiro momento:

Caso não haja conexão com a internet no emitente ou na SEFAZ, é feita a impressão do Danfe em modo de *Contingência* no *Formulário de segurança*. Siga os seguintes passos:

1. Gerar novamente o arquivo xml na forma “Normal” de emissão;

2. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
3. Clicar no botão de pesquisa do label *NF-e a Assinar* e selecionar o arquivo xml do Danfe a ser impresso;
4. Clicar no botão *Assinar*;
5. Acessar a opção *Arquivo > Imprimir Danfe Contingência*;

Segundo momento: A conexão com a internet foi restabelecida e o emitente irá transmitir o arquivo xml justificando que o Danfe foi impresso em modo de *Contingência*:

1. Gerar novamente o arquivo xml, em forma de “Contingência” com a tag <tpEmis>2</tpEmis>. O valor “2” significa que a emissão foi feita em modo de *Contingência* e a impressão do Danfe em *Formulário de Segurança*;
2. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
3. Clicar no botão de pesquisa do label *NF-e a Assinar* e selecionar o arquivo xml do Danfe a ser enviado à SEFAZ;
4. Clicar no botão *Assinar*;
5. Clicar no botão *Transmitir*. Neste momento o arquivo xml assinado será enviado à SEFAZ.

Notas Fiscais Impressas em Contingência

Esta opção é utilizada para consultar os Danfes que foram impressos em modo de *Contingências* e ainda não foram enviados à SEFAZ.

Selecionar Certificado

Para selecionar qual o Certificado será utilizado para assinar o arquivo xml

1. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
2. Acessar a opção *Arquivo > Selecionar Certificado*;
3. Aparecerá uma janela com todos os Certificados instalados no computador. Escolher qual é o Certificado a ser utilizado e clicar em *OK*.

Selecionar Impressora

1. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
2. Acessar a opção *Arquivo > Selecionar Impressora*;
3. Aparecerá uma janela com a lista de todas as impressoras disponíveis instaladas no computador. Caso queira configurar uma impressora como padrão, basta escolher a impressora e marcar a opção *Impressora Padrão*.

Backup de NF-e autorizada

Caso algum arquivo xml não esteja na pasta de *backup* e este constar na base da SEFAZ, seguir os seguintes passos para o backup:

1. Gera novamente o arquivo xml ;
2. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
3. Clicar no botão de pesquisa do label *NF-e a Assinar* e selecionar o arquivo xml do Danfe a ser impresso;
4. Clicar no botão *Assinar*;
5. Acessar a opção *Serviços > Backup NFe > Autorizada*;
6. O sistema apresentará a confirmação com a *Mensagem de sucesso*;

O programa efetuará o download do arquivo xml autorizado na SEFAZ e salvará na pasta *backup*, configurada no programa.

Backup de NF-e cancelada

Caso algum arquivo xml não esteja na pasta de *backup* e este constar na base da SEFAZ, seguir os seguintes passos para o backup:

1. Gera novamente o arquivo xml ;
2. Executar o aplicativo **NF-e.exe** (caso este não esteja sendo utilizado);
3. Clicar no botão de pesquisa do label *NF-e a Assinar* e selecionar o arquivo xml do Danfe a ser impresso;
4. Clicar no botão *Assinar*;
5. Acessar a opção *Serviços > Backup NFe > Cancelada*;
6. O sistema apresentará a confirmação com a *Mensagem de sucesso*;

O programa efetuará o download do arquivo xml autorizado e cancelado na SEFAZ e salvará na pasta *backup*, configurada no programa.

Tabelas

Tabela de código UF

ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip

Tabela de código de Municípios

ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.zip

Tabela de código de País do BACEN

<http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/paises.asp?x&idioma=P>